Asterisk: Решение проблем

Не проходят входящие звонки

При работе с некоторыми операторами SIP телефонии не проходят входящие звонки.

Для решения проблемы нужно изменить значение переменной в `sip.conf`:

```
[general]
allowguest = yes
```

Изменение числа одновременно открытых файлов

При возникновнии ошибки:

```
WARNING[3147] res_rtp_asterisk.c: Unable to allocate RTCP socket: Too many open files
```

Нужно:

/etc/default/asterisk

```
MAXFILES=8192
```

Отключение несовместимого кодека

Если при установлении соединения на консоли есть сообщение:

```
channel.c:4170 __ast_read: Dropping incompatible voice frame on SIP/0-00000010 of format alaw
since our native format has changed to 0x4 (ulaw)
```

Нужно отключить соответствующий кодек, в данном примере alaw

/etc/asterisk/sip.conf

```
; allow=alaw
```

http://sysadminmosaic.ru/asterisk/problem_solving

2016-09-30 17:03