

LightDM

LightDM — это лёгкий, быстрый [дисплейный менеджер](#), он предоставляет ту же функциональность, что и GDM, но отличается от него более простой кодовой базой и отсутствием зависимости от библиотек GNOME.



Установка

```
apt install lightdm
```

Настройка

Основной файл: `/etc/lightdm/lightdm.conf`

Режим XDMCP

`/etc/lightdm/lightdm.conf`

```
[XDMCPServer]
enabled=true
```

Автоматический вход

`/etc/lightdm/lightdm.conf`

```
[SeatDefaults]
autologin-user=ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
autologin-user-timeout=0
```

Запуск нескольких локальных серверов

`/etc/lightdm/lightdm.conf`

```
[LightDM]
minimum-display-number=0
minimum-vt=7

[Seat:0]
xserver-command=/usr/bin/X :0 vt7 -nolisten tcp

[Seat:1]
xserver-command=/usr/bin/X :1 vt8 -nolisten tcp

[Seat:2]
xserver-command=/usr/bin/X :2 vt9 -nolisten tcp
```

Запуск нескольких локальных серверов с автозагрузкой Kodi

Пример с автозагрузкой Kodi на консоли 10, от имени пользователя user

/etc/lightdm/lightdm.conf

```
[LightDM]
start-default-seat=true
minimum-display-number=0
minimum-vt=7

[Seat:0]
xserver-command=/usr/bin/X :0 vt7 -nolisten tcp

[Seat:1]
xserver-command=/usr/bin/X :1 vt8 -nolisten tcp

[Seat:2]
xserver-command=/usr/bin/X :2 vt9 -nolisten tcp

[Seat:3]
xserver-command=/usr/bin/X :3 vt10 -nolisten tcp
autologin-user=user
autologin-session=kodi
autologin-timeout=0
user-session=kodi
vt=10
```

Автозагрузка Kodi



/etc/lightdm/lightdm.conf

```
[Seat:0]
xserver-command=/usr/bin/X :0 vt7 -nolisten tcp
autologin-user=pi
autologin-session=kodi
autologin-timeout=0
user-session=kodi
vt=7
```

Ссылки

<https://ru.wikipedia.org/wiki/LightDM>

<https://wiki.archlinux.org/index.php/LightDM>

Несколько X-сессий в Ubuntu 12.04

<http://sysadminmosaic.ru/lightdm/lightdm>

2023-03-19 19:34

