

XFCE



Xfce (произносится как [eks ef si i] (экс-эф-си-и)) — свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных операционных систем, таких, как GNU/Linux, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Solaris и т. п. Конфигурация данной среды полностью управляется мышью, конфигурационные файлы скрыты от пользователя.

Xfce основана на GTK+ 2 и использует собственный менеджер окон Xfwm. Начало своей истории Xfce берёт с 1998 года. Тогда эта оболочка представляла собой дополнение к популярной тогда среде CDE, потому первоначально Xfce очень напоминала коммерческую CDE, но с каждой выпущенной версией всё дальше отходит от данной системы (Xfce была полностью переписана дважды — между версиями 2 и 3 и между версиями 3 и 4).

<https://xfce.org/>

Установка

```
apt-get install xfce4 xfce4-goodies
```

Удаление темы gnome:

```
apt-get remove gnome-icon-theme
```

Настройка

[Неактивные кнопки управления питанием](#)

[Монтирование и извлечение дисков](#)

Общие настройки: /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/

Настройки пользователя: ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/

Клавиатура



Пример вставки:

[xfce4-keyboard-shortcuts.xml](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<channel name="xfce4-keyboard-shortcuts" version="1.0">
  <property name="commands" type="empty">
    <property name="default" type="empty">
      <property name="Super_L" type="string" value="xfce4-popup-whiskermenu"/>
      <property name="XF86AudioRaiseVolume" type="string" value="amixer set Master
```

```
4000+"/>
    <property name="XF86AudioLowerVolume" type="string" value="amixer set Master 4000-
"/>
    <property name="XF86AudioMute" type="string" value="amixer set Master toggle"/>
  </property>
</property>

</channel>
```

[xfce key binding configuration file.](#)

[xfce notebook keys](#)

Включение/отключение трекпада



```
apt-get install xinput
```

[/usr/local/sbin/touchpad-toggle.sh](#)

```
#!/bin/bash

device=`xinput list | grep -Eo 'Touchpad\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}'`
state=`xinput list-props "$device" | grep "Device Enabled" | grep -o "[01]$"

if [ "$state" -eq '1' ];then
  xinput --disable "$device"
else
  xinput --enable "$device"
fi
```

[AskUbuntu: How to disable the touchpad?](#)

Удаление Thunar

Вместо Thunar рекомендую использовать [PCManFM](#).

```
apt remove thunar; apt install xfce4-goodies lightdm
```

Whisker menu



```
apt install xfce4-whiskermenu-plugin
```

Настройка вызова меню по кнопкам Super:

- xfce4-popup-whiskermenu
- Super L и Super R

Xubuntu: Open Whisker Menu with the Windows key

Ссылки

Логотип

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Xfce>

<https://wiki.debian.org/ru/Xfce>

[xfce и неактивные кнопки...](#)

[xfce и автосмонтирование...](#)

<http://sysadminmosaic.ru/xfce/xfce>

2019-07-18 20:19

